CD-ROM ドライブの自動再生を無効にする(WinXP Professional の場合)

CD-ROM をドライブに挿入すると自動再生しますが、自動再生しないように設定することが 可能です。自動再生しないようにするには、以下の手順を実行します。

CD-ROM の自動再生機能を無効にするには

[スタート] ボタンをクリックし、[ファイル名を指定して実行] をクリックします。

ファイル名	を指定して実行	? 🗙
	実行するプログラム名、または開くフォルダやドキュメント名、イン ットリソース名を入力してください。	ターネ
名前②	gpedit.msc	~
	OK キャンセル 参照(B)

[名前] に「gpedit.msc」と入力し [OK] ボタンをクリックします。

[グループ ポリシー] ウィンドウが開きます。[ツリー] の [コンピュータの構成] をクリックし、 [管理用テンプレート] をクリックします。さらに、[システム] をクリックします。



[自動再生機能を無効にする] のプロパティが表示されますので [自動再生機能を無効にする] の [有効] をクリックします。

自動再生機能をオフにするのプロパティ ? 🔀		
設定説明		
倉動再生機能をオフにする		
● 未構成(C) ● 有効(E) 無動(E)		
自動再生機能をオフにする、すべてのドライブ		
++++		
リホートC41のハーション Microsoft Windows 2000 またはそれ以降		
前の設定(P) 次の設定(N)		
OK キャンセル 適用(<u>A</u>)		

[自動再生を無効にする] ボックスから [すべてのドライブ] をクリックし、[OK] ボタンをクリックします。

WinowsXP HomeEdition では、「Shift」を押したまま USB メモリや CD、SD カード等を挿してください。

- ※ USBメモリや外付けHDD、CD、SDカードなどを開く場合、 上記のとおり、自動再生を停止し、 ドライブを選択する前にウイルス検索を必ず実施してください。
- ※ ウイルスパターンファイルの最新への更新及び WindowsUpdate は こまめに実施しないとウイルスに感染する可能性が高くなります。
- ※ 上記の通り自動再生を無効化すると、ソフトインストールの場合等も 自動で画面が起動しませんので、手動で行ってください。